


Mönster till lättsydd
beaniemössa
Lägg till sömsmåner!



cm-mått = huvudomkrets				
XXS	XS	S	M	L
42 cm	48 cm	52 cm	56 cm	60 cm
baby	små barn	större barn små vuxna	vuxen (dam)	vuxen (herr)

För längre mössa eller uppvik, lägg till 7 cm
(14 cm för lång mössa *med* uppvik).

Viktigt! Spara ner mönstret till din dator. Öppna och skriv ut från gratisprogrammet Acrobat Reader i 100% skala ("verklig storlek"). Kontrollera måtten på din utskrift genom att jämföra med rutan nedan.





Sybeskrivning

Beaniemössa

st. XXS - L

Mönstret innehåller 5 storlekar, för både barn och vuxna. Passar huvudmått XXS 42 cm (baby), 48 cm (små barn), S 52 cm (större barn/små vuxna), M 56 cm (normal vuxen/dam) eller L 60 cm (större vuxen/herr). Mössan sys dubbel och är alltså vändbar.

Måttlista

Storlek	XXS	XS	S	M	L
Huvudmått	42 cm	48 cm	52 cm	56 cm	60 cm

Material

Sy endast i stretchiga jerseytyger! Tänk på att tvätta tyger som kan krympa, innan du klipper till delarna.

Materialåtgång till dubbel mössa på tyg som är 130 - 150 cm brett


- Mått enligt mönstret (kort, tajt mössa) – 0,45 m.
 - Förlängd för uppslag eller lång mössa – 0,60 m.
 - Förlängd för både uppslag och lång mössa – 0,70 m.
- Vill du göra mössan ännu längre eller göra bredare uppslag än ca 7 cm, lägg till ytterligare tygåtgång.

Sybehör

- Sytråd och overlocktrådar i passande färg.

Mönsterförberedelse


Välj storlek. Rita av mönsterdelen 4 gånger, 2 åt sidan och 2 nedåt, som på teckningen. Tänk på att redan nu lägga till för eventuell förlängning av mössans längd:



Tillklippning

Delen du ritat klipps en gång i dubbelt tyg, mot vikt tygkant i ena sidan.

- a) Vik först tyget på längden (med rätsidan inåt) så att du får en vikning på en sådan bredd så att din mössdel får plats.
- b) Lägg ut och nåla fast delen på tyget så att ena kanten ligger mot den vikta kanten. Se till att tråddriktningen går parallellt med pilarna på mönsterdelarna, tänk på att lämna plats för sömsmånerna.
- c) Lägg till 1 cm sömsmån runt delarna, som på bilden. Klipp ut delarna.
- a) Markera hopsättningsmarkeringar med *pyttesmå* klipp längst ut i sömsmånskanterna, alternativt med krita eller markeringspenna för tyg.
- b) Ta nu av mönsterdelen från tyget.





Sömnad

Mössan sys på samma sätt oavsett vilken längd du vill ha. Sy helst sömmarna på overlockmaskin, alternativt med en stretchsöm på din vanliga symaskin.

Så här syr du

1. Sy först ihop den långa sömmen och de två rundade kullarna, som på bilden. Syr du på overlock så skär du bort några mm av sömsmånen så att sömmen kommer på rätt ställe. →
2. Lämna en öppning i långsidan, på den sidan du vill ha inåt. Om tyget är mjukt och smidigt behöver öppningen inte vara mer än 3 – 4 cm. →



3. Vik om mössan och sy sedan de andra två kullarna. Var noga så att sömmarna ligger precis mot varann högst upp.



4. Vänd ut hela mössan genom öppningen.
5. Vik ihop mössan så att den blir likadan på utsidan som på insidan.
6. Sy ihop vänd-öppningen, för hand eller på maskin. Passa noga ihop "krysset" högst upp på mössan, nåla rakt igenom och sy ihop mössan även där med ett par stygn för hand.

Lycka till!

Stina