
VÄXTSKÄRMAR

Plantering- och skötselanvisning

Veg Tech



Fundament ingår ej, finns hos din lokala bygghandel.

Modeller (b × h)	1200 × 1000mm 1200 × 1800mm 1200 × 2000mm, beställningsvara 1200 × 2200mm, beställningsvara 1200 × 3000mm, beställningsvara
Växtzon/Läge	I-III, Skyddat läge halvskugga-skugga
Underlag	Trivs bäst i näringsrik och fuktig jord.
Planteringstid	maj-augusti.
Arter	Murgröna

Plantering

Vegetationen i växtskärmarna är uppvuxen på en stomme av galvaniserat metallnät. Nätet gör växtskärmarna mycket stabila och tåliga. Längst ned sitter en krukmodul med växternas rotsystem och en mindre jordvolym. Denna krukmodul är fodrad med en kokosfibermatta som håller jord och rötter på plats under produktionen och vid leveransen. Vid montaget skall denna fodrade krukmodul placeras ned i marken och växternas rotsystem kan då fritt etablera sig på sin nya växtplats. Kokosfibermattan kommer med tiden att brytas ned.

Planteringstider

Etableras bäst under perioden maj-augusti. Vid tidigare plantering bör man försäkra sig om att det inte föreligger någon risk för frost. Annars måste man vara beredd att täcka växtskärmarna med skyddande fiberduk vid kyligt väder. Sen höstplantering bör undvikas så att växterna får möjlighet att etablera sig innan vintern.

Gödsling

Tillsätt gödsel vid plantering (Multicote 8 månaders el. motsv.) med en giva om ca 50 g/växtskärm. Efterföljande år bör växtskärmarna efter behov underhållsgödslas en gång på våren, gärna med långtidsverkande gödsel. I näringsfattiga jordar kan ytterligare en gödselgiva krävas under säsongen.

Bevattning

Under hela första säsongen är bevattning mycket viktigt. Speciellt gäller detta om planteringen utförs under sommaren eller under torra perioder på vår och höst. Städesegröna växter så som murgröna och benved bör bevattnas rikligt tidigt på våren. Även efterföljande säsonger måste man vara uppmärksam med bevattningen. Särskilt vid torra perioder eller om växtskärmen planterats i t ex kruka eller där växtskärmen är vindutsatt eller tår i ett solexponerat läge.



Klippning

Under första året ska häcken inte klippas. Under de följande säsongerna klipps växtskärmen vid behov. Detta görs lämpligen i april/maj eller september/oktober. En till två klippinsatser per säsong bidrar till att hålla växtskärmen tät och jämn.

Veg Tech

Veg Tech AB
Fagerås
342 52 Vislanda

www.vegtech.se
info@vegtech.se

Tel: 0472-363 00
Fax: 0472-300 23

Org nr: 556301-3472
Godkänd för F-skatt

VÄXTSKÄRMAR

Monteringsanvisning trästolpar

Veg Tech

Grundläggning av stolpar

Växtskärmarna behöver stabiliseras med stolpar för att stå stadigt. Precis som när man bygger ett staket eller plank är det viktigt att stolparna förankras på ett bra sätt för att klara framtida påfrestningar av exempelvis stark vind. Generellt gäller att stolparna för höga växtskärmar (1800 mm) förankras enligt samma krav som för ett plank och låga växtskärmar (1000 mm) förankras enligt kraven för ett staket. Avståndet mellan stolparna (innerkant-innerkant) bör vara ca 1250 mm. Det exakta cc-avståndet mellan stolparna beror på vilken stolpdimension och vilken typ av fundament du valt.

Utplacering av växtskärmarna

- Växtskärmarna placeras i ett grunt dike mellan stolparna, djup ca 40 cm, bredd ca 40 cm.
- Luckra upp jorden i botten av planteringsdiket och vattna.
- Tillför långtidsverkande gödsel (50 g/växtskärm) och god planteringsjord (10 l/växtskärm) i botten av planteringsdiket innan växtskärmen ställs ned.
- Ställ ned växtskärmen i diket och kontrollera att överytan på växtskärmens krukmodul hamnar under ytan av omkringliggande mark och att överkanten av växtskärmen ligger i nivå med tidigare monterade växtskärmar.
- Montera och fäst beslagen mellan växtskärmarna och stolparna.
- Planteringsjord fylls på och packas lätt vid sidorna av växtskärmens krukmodul när den ställts på plats i diket.
- Vattna noggrant.
- Fyll på mer planteringsjord runt växtskärmarna om den sjunkit undan efter vattningen.

Placering mot fasad:

Använd de medskickade fästena och montera dem högst upp på växtskärmen, ett på varje sida. De höga modellerna kräver fler fästen och de monteras med jämn fördelning på växtskärmen. (se bild)





Fäste för fasad

1 m = 2 fäste - 1st på varje sida
1,8 m = 4 fäste - 2st på varje sida
2 m = 6 fäste - 3st på varje sida
2,2 m = 6 fäste - 3st på varje sida
3 m = 8 fäste - 4st på varje sida



Infästning mellan stolpar och växtskärmar

Vid användning av trästolpar behövs 4 fästen per skärm. Fästena monteras på var sin sida av stolpen.



Två fästen monteras på varje sida av växtskärmen. Ett fäste fixeras längst upp vid den första horisontella vajern och den andra positioneras vid den fjärde vajern från kokosklumpen.



Om stolpen som används är av hårdträ (tropisk träslag eller thermowood) är det nödvändigt att borra ett hål på 6mm. Vid mjukare träslag krävs ingen förborrning.



Sätt in skruven (M8) med en Torx 25 bit i de förborrade hålen eller i märkt position.

Fästena fixeras med en mutter vid stolpen.

Anmärkningar:

Vid användning av ett mjukt träslag kan man för stabilitetens skull borra ett andra hål intill det första hålet.
Fästet kan även fästas på betongväggar. Kom ihåg att använda en plastplugg innan skruven fixeras.

Veg Tech

Veg Tech AB
Fagerås
342 52 Vislanda

www.vegtech.se
info@vegtech.se

Tel: 0472-363 00
Fax: 0472-300 23

Org nr: 556301-3472
Godkänd för F-skatt