RAUMA GARN

IRISGENSER
I IRIS



IRISGENSER

Irisgenseren er strikket ovenfra og ned, med ragalanøkinger. Hele genseren er ribbestrikket. Bevegelsesvidden er ca 10 cm.
Garn: Rauma Iris


Strikkefasthet: 20 m ribbestrikk = 10 cm
Kontroller strikkefastheten: Stemmer den ikke må du skifte pinner. Strikker du fastere, bruk tykkere pinner. Strikker du løsere, bruk tynnere pinner.

Veiledende pinner: Rundp og 5 korte p nr 3 ½ og 4 ½.

Størrelser:			XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
Alt 1:	**Alt 2:**	**Alt 3:**							
Lavgrønn nr 5151	Blå nr 2425	Grålilla nr B126	300 g	300 g	350 g	350 g	400 g	400 g	450 g

Plaggets mål:

Brystvidde	90 cm	96 cm	104 cm	112 cm	123 cm	134 cm	146 cm
Hel lengde	54 cm	56 cm	58 cm	60 cm	62 cm	64 cm	66 cm
Underermslengde	44 cm	44 cm	44 cm	44 cm	44 cm	44 cm	44 cm



Illustrasjon 1 *Illustrasjon 2*

Forkortete omg/ Vendepinner:
Vi anbefaler å bruke teknikken German Short Rows for å unngå hull i arbeidet når du skal snu/vende. Strikk slik: Etter hver vending, begynn med 1 kast og ta samtidig første maske løs av som om du skulle strikket den vrang, stram tråden slik at masken fra forrige omgang trekkes opp. Det blir 2 løkker på pinnen som sammen regnes som 1 maske når det senere strikkes over løkkene. Teknikken er den samme fra både retten og vrangen.

Bærestykke:

Legg opp på p nr 3 ½	92 m	96 m	104 m	104 m	110 m	116 m	116 m
Strikk ribbestrikk 1 r, 1 vr rundt 4 cm. På siste omg, sett 4 merke-m slik: Strikk og sett merke i første m. Strikk	21 m	21 m	21 m	19 m	17 m	15 m	11 m
= erme. Strikk og sett merke i neste m. Strikk	23 m	25 m	29 m	31 m	36 m	41 m	45 m
= bakstykke. Strikk og sett merke i neste m. Strikk	21 m	21 m	21 m	19 m	17 m	15 m	11 m
= erme. Strikk og sett et merke i neste m. Strikk	23 m	25 m	29 m	31 m	36 m	41 m	45 m
= forstykke. Skift til p nr 4 ½. Fortsett med ribbestrikk. Videre skal det økes til raglan, **samtidig** som det strikkes forkortede omg/vendepinner for å forme halsringningen slik: Strikk nesten en hel omg, men *når det gjenstår 3 m på omg (= 3 m før første merke-m), øk 1 m mot høyre (se illustrasjon 1), strikk 7 m, øk 1 m mot venstre (se illustrasjon 2)*. Gjenta fra * til * ved alle merke-m (= 8 m økt på omg). Strikk 1 m forbi siste øking og snu (se forklaring «Forkortede omg» over). De økte m strikkes inn i ribbestrikken på bolen og ermene. Strikk tilbake 2 m forbi omg-start. Snu og øk til raglan ved alle merkene, strikk 1 m forbi forrige vending, snu. Strikk tilbake, forbi omg-start og til 1 m forbi forrige vending, snu. Fortsett å øke til raglan ved alle merkene annenhver omg og å strikke 1 m forbi forrige vending til du har snudd totalt	4	4	5	5	6	7	8
ganger i hver side. Når alle vendingene er ferdig, fortsett rundt over alle m. Fortsett å øke til raglan på annenhver omg i alt	29	31	33	36	39	42	46
ganger =	324 m	344 m	368 m	392 m	422 m	452 m	484 m

Kopiering og ettertrykk forbudt

Det er	81 m	85 m	89 m	93 m	97 m	101 m	105 m
til ermene (inkl merke-m) og.....	81 m	87 m	95 m	103 m	114 m	125 m	137 m

hver til for- og bakstykket. La ermene hvile og strikk bolen.

Legg opp 9 m i hver side over de avsatte erme-m = ...	180 m	192 m	208 m	224 m	246 m	268 m	292 m
til bol. Strikk rundt til arbeidet måler.....	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm	56 cm	58 cm	60 cm

Skift til p nr 3 ½. Strikk 6 cm. Fell av.

Ermer:

Sett de avsatte m på p nr 4 ½. Strikk opp 9 m over de nye m på bolen =.....	90 m	94 m	98 m	102 m	106 m	110 m	114 m

Strikk ribbestrikk som på bolen. Sett et merke i midt-m under ermet. Fell 2 m under ermet hver 1,5. cm slik: Strikk til 5 m før midt-m, strikk 2 vridd r sammen, strikk 5 m, strikk 2 r sammen. Fell slik 27 ganger = ...

36 m	40 m	44 m	48 m	52 m	56 m	60 m

Strikk til ermet måler ca 40 cm. Skift til p nr 3 ½. Strikk 4 cm. Fell av.

Kopiering og ettertrykk forbudt



408
Irisgenser





Foto: Sara Angelica Spilling.
Design: Rauma Garn / Ane Tyssøy Godal.
raumagarn.no