

Järbo
GARN®

A



92000
REFLEX
RAGGI

C



B



D



Reflekterande mössor i nordiska mönster

GARNKVALITÉ Raggi (70 % ull, 30 % polyamid, Nystan ca 100 g = 150 m)

Reflex (60% Ull, 25% Polyamid, 15% Reflexgarn. Ca 50 g = 64 m)

MASKTÄTHET Ca 17 m och 20 v slätst på st 4 mm = 10 x 10 cm

GARNALTERNATIV Garngrupp 5 (**OBS!** Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

MÖSSA A:

STORLEK Ca 52-58 cm (huvudomkrets)

MÅTT Längd: Ca 28 cm, **Omkrets:** Ca 55 cm (osträckt)

GARNÅTGÅNG

Fg 1: Ca 50 g (fg 1550, mörkgrå)

Fg 2: Ca 10 g (fg 1549, ljusgrå)

Fg 3: Ca 10 g (fg 15124, grön)

Fg 4: Ca 15 g (fg 1500, natur)

STRUMPSTICKOR 4.5 mm

RUNDSTICKA 4 mm, 40 cm

MÖSSA B:

STORLEK Ca 52-58 cm (huvudomkrets)

MÅTT Längd: Ca 24 cm, **Omkrets:** Ca 47 cm (osträckt)

GARNÅTGÅNG

Fg 1: Ca 50 g (fg 15124, grön)

Fg 2: Ca 20 g (fg 1500, natur)

STRUMPSTICKOR 4.5 mm

RUNDSTICKA 4 mm, 40 cm

MÖSSA C:

STORLEK Ca 52-58 cm (huvudomkrets)

MÅTT Längd: Ca 25 cm, **Omkrets:** Ca 52 cm (osträckt)

GARNÅTGÅNG

Fg 1: Ca 50 g (fg 15126, mörkröd)

Fg 2: Ca 25 g (fg 1500, natur)

STRUMPSTICKOR 4.5 mm

RUNDSTICKA 4 mm, 40 cm

MÖSSA D:

STORLEK Ca 52-58 cm (huvudomkrets)

MÅTT Längd: Ca 22 cm, **Omkrets:** Ca 46 cm (osträckt)

GARNÅTGÅNG

Fg 1: Ca 45 g (fg 15119, grå)

Fg 2: Ca 30 g (fg 34101, reflex natur)

STRUMPSTICKOR 4 mm

RUNDSTICKA 4 mm, 40 cm

MÖSSA (A)

Lägg upp 84 m på rundst 4. Sticka resår (1 rm, 1 am) 10 v i rundvarv.

Fortsätt i mönster enligt diagram A. När hela diagrammet är stickat mäter arb ca 18 cm.

Byt till strumpst 4.5 och börja minska för kullen:

Varv 1: *12 rm, 2 rm tills*. Upprepa *-* v ut, totalt 6 ggr = 78 m kvar på varvet.

Varv 2 och 3: Utan minskning.

Varv 4: *11 rm, 2 rm tills*. Upprepa *-* v ut = 72 m kvar på varvet.

Varv 5 och 6: Utan minskning.

Varv 7: *10 rm, 2 rm tills*. Upprepa *-* v ut = 66 m kvar på varvet.

Varv 8: Utan minskning.

Varv 9: *9 rm, 2 rm tills*. Upprepa *-* v ut = 60 m kvar på varvet.

Varv 10: Utan minskning.

Varv 11: *8 rm, 2 rm tills*. Upprepa *-* v ut = 54 m kvar på varvet.

Varv 12: *7 rm, 2 rm tills*. Upprepa *-* v ut = 48 m kvar på varvet.

Varv 13: *6 rm, 2 rm tills*. Upprepa *-* v ut = 42 m kvar på varvet.

Varv 14: *5 rm, 2 rm tills*. Upprepa *-* v ut = 36 m kvar på varvet.

Varv 15: *4 rm, 2 rm tills*. Upprepa *-* v ut = 30 m kvar på varvet.

Varv 16: *2 rm, 3 rm tills*. Upprepa *-* v ut = 18 m kvar på varvet.

Varv 17: 3 rm tills v ut = 6 m.

Klipp av garnet. Trä genom de sista m. Fäst alla trådar.

MÖSSA (B)

Lägg upp 80 m på rundst 4. Sticka resår (1 rm, 1 am) 10 v i rundvarv.

Fortsätt i mönster enligt diagram B.

Byt till strumpst 4.5 och börja minska för kullen:

Sticka 1 v rm med fg.1.

Varv 1: *8 rm, 2 rm tills*. Upprepa *-* v ut, totalt 8 minskningar.

Varv 2 och 3: Utan minskningar = Totalt 72 m kvar.

Varv 4: *7 rm, 2 rm tills*. Upprepa *-* v ut.

Varv 5 och 6: Utan minskning = Totalt 64 m kvar.

Varv 7: *6 rm, 2 rm tills*. Upprepa *-* v ut.

Varv 8: Utan minskning = Totalt 56 m kvar.

Varv 9: *5 rm, 2 rm tills*. Upprepa *-* v ut.

Varv 10: Utan minskning = Totalt 48 m.

Varv 11: *4 rm, 2 rm tills*. Upprepa *-* v ut = 40 m.

Varv 12: *3 rm, 2 rm tills*. Upprepa *-* v ut = 32 m.

Varv 13: 2 rm tills v ut = 16 m kvar.

Varv 14: 2 rm tills v ut = 8 m kvar.

Varv 15: 8 rm

Klipp av garnet. Trä genom de 8 sista m, dra åt. Fäst alla trådar

MÖSSA (C)

Lägg upp 84 m på rundst 4. Sticka resår (1 rm, 1 am) 10 v i rundvarv.

Fortsätt i mönster enligt diagram C. När hela diagrammet är stickat mäter arb ca 18 cm.

Byt till strumpst 4.5 och börja minska för kullen:

Varv 1: *12 rm, 2 rm tills*. Upprepa *-* v ut, totalt 6 minskningar.

Varv 2 och 3: Utan minskning = Totalt 78 m kvar.

Varv 4: *11 rm, 2 rm tills*. Upprepa *-* v ut.

Varv 5 och 6: Utan minskning = Totalt 72 m kvar.

Varv 7: *10 rm, 2 rm tills*. Upprepa *-* v ut.

Varv 8: Utan minskning = Totalt 66 m kvar.

Varv 9: *9 rm, 2 rm tills*. Upprepa *-* v ut.

Varv 10: Utan minskning = Totalt 60 m.

Varv 11: *8 rm, 2 rm tills*. Upprepa *-* v ut = Totalt 54 m kvar.

Varv 12: *7 rm, 2 rm tills*. Upprepa *-* v ut = Totalt 48 m kvar.

Varv 13: *6 rm, 2 rm tills*. Upprepa *-* v ut = Totalt 42 m kvar.

Varv 14: *5 rm, 2 rm tills*. Upprepa *-* v ut = Totalt 36 m kvar.

Varv 15: *4 rm, 2 rm tills*. Upprepa *-* v ut = Totalt 30 m kvar.

Varv 16: *2 rm, 3 rm tills*. Upprepa *-* v ut = Totalt 18 m kvar.

Varv 17: 3 rm tills v ut, = Totalt 6 m kvar.

Klipp av garnet. Trä genom de sista 6 m. Fäst alla trådar.

MÖSSA (D)

Lägg upp 80 m på rundst 4. Sticka resår (1 rm, 1 am) 10 v i rundvarv.

Fortsätt i mönster enligt diagram D.

Byt till strumpst 4 efter behov.

Minskning för kullen börjar på v 34 i diagrammet:

Varv 34: *8 m mönster enl diagram, 2 rm tills*, upprepa *-* v ut.

Varv 35 och 36: enl diagram, utan minsk. = 72 m m kvar.

Varv 37: *7 m enl diagram, 2 rm tills*, upprepa *-* v ut.
Varv 38 och 39: enl diagram, utan minsk. = 64 m kvar.
Varv 40: *6 m enl diagram, 2 rm tills*, upprepa *-* v ut.
Varv 41: enl diagram, utan minsk. = 56 m kvar.
Varv 42: nu används bara fg 1 resterande v. *5 rm, 2 rm tills*, upprepa *-* v ut.
Varv 43: utan minskningar. = 48 m kvar.
Varv 44: *4 rm, 2 rm tills*, upprepa *-* v ut. = 40 m kvar.
Varv 45: *3 rm, 2 rm tills*, upprepa *-* v ut. = 32 m kvar.
Varv 46: 2 rm tills v ut. = 16 m kvar.
Varv 47: 2 rm tills v ut. = 8 m kvar.
Klipp av garnet. Trä genom de sista 8 m. Fäst alla trådar.

DIAGRAM – Mössa A




DIAGRAM – Mössa B




DIAGRAM – Mössa C





DIAGRAM – Mössa D



TECKENFÖRKLARING – Diagram A

- = fg 1
- = fg 2
- X = fg 3
- = fg 4

TECKENFÖRKLARING – Diagram C

- X = fg 1
- = fg 2

TECKENFÖRKLARING – Diagram B

- = fg 1
- X = fg 2

TECKENFÖRKLARING – Diagram D

- = fg 1
- X = fg 2
- ▤ = 2 rm tills

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hö** = hoppa över, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm