

SOFT COTTON & TINDRA

Virkade gosedjur

Häst 200 g + svart 50 g + restgarn

Gris, rosa ca 200 g + restgarn

Fjällko, vit ca 200 g + svart 50 g

Lamm, vit ca 100 g Soft Cotton + 100 g Tindra

Hund, vit ca 100 g + restgarn

Katt, orange ca 100 g + restgarn

Matta fg.1 ca 310 g + fg.2 ca 270 g + fg.3 ca 450 g + fg.4 ca 320 g



5-26. GOSEDJUR & RUND MATTA I SOFT COTTON

GARNKVALITÉ Soft Cotton

STORLEK ca 45 cm hög

GARNÅTGÅNG

HÄST 200 g brun, 50 g svart + restgarn till halsduk

GRIS 200 g rosa + restgarn i orange och önskad färg till blommor

FJÄLLKO 200 g vit 50 g, svart + restgarn i grått, rosa och önskad färg till blomma

LAMM 100 g vit + 100 g vit Tindra + restgarn i svart och önskad färg till blommor

HUND & KATT

STORLEK Ca 30 cm hög

GARNÅTGÅNG/HUND 100 g vitt + restgarn i svart och önskad färg till halsduk

GARNÅTGÅNG/KATT 100 g orange + restgarn i svart och önskad färg till blommor

RUND VIRKAD MATTA

STORLEK Ca 110 cm i diameter

VIRKNÅL Nr 4

GARNÅTGÅNG

Fg. 1 sjusblå ca 310 g

Fg. 2 blå print ca 270 g

Fg. 3 klarblå ca 450 g

Fg. 4 marinblå ca 320 g

VIRKNÅL Nr 4

TILLBEHÖR Syntetvadd eller tovull

GRUNDBESKRIVNING

HUVUD

Lägg upp 4 lm, slut dem till en ring med 1 sm.

Varv 1: 1 lm, virka sedan 8 fm om lm-ringen, sluta med 1 sm i 1:a fm.

Varv 2: 1 lm, X 1 fm, 2 fm i nästa fm, upprepa från X, sluta som v 1.

I fortsättningen börjar alla v med 1 lm och sluta med 1 sm i 1:a fm.

Varv 3: 12 fm.

Varv 4: X 2 fm, 2 fm i nästa fm, upprepa från X.

Varv 5: 16 fm.

Varv 6: X 3 fm, 2 fm i nästa fm, upprepa från X.

Varv 7: 20 fm.

Varv 8: X 4 fm, 2 fm i nästa fm, upprepa från X.

Varv 9: 24 fm.

Varv 10: Samma som varv 6.

Varv 11-12: 30 fm.

Varv 13: Samma som varv 8.

Varv 14-15: 36 fm.

Varv 16: X 5 fm, 2 fm i nästa fm, upprepa från X.

Varv 17-18: 42 fm.

Varv 19: X 6 fm, 2 fm i nästa fm, upprepa från X.

Varv 20-25: 48 fm.

Varv 26: X 6 fm, minska 1 fm (=stick nålen i nästa fm, drag upp 1 m, stick nålen i nästa fm, drag upp 1 m, drag garnet genom de 3 m på nålen), upprepa från X.

Varv 27-28: 42 fm.

Varv 29: X 5 fm, minska 1 fm, upprepa från X.

Varv 30: 36 fm.

Varv 31: X 4 fm, minska 1 fm, upprepa från X.

Varv 32: 30 fm, börja nu stoppa huvudet med vadd.

Varv 33: X 3 fm, minska 1 fm, upprepa från X.

Varv 34: 24 fm.

Varv 35: X 2 fm, minska 1 fm, upprepa från X.

Varv 36: X 1 fm, minska 1 fm, upprepa från X, tag av garnet.

Virka nu en platta till hålet:

Lägg upp 3 lm, slut dem till en ring med 1 sm.

Varv 1: 6 fm om lm-ringen.

Varv 2: 2 fm i varje fm.

Varv 3: 12 fm, tag av garnet och sy fast plattan över hålet.

KROPP

Virkas nedifrån och upp.

Lägg upp 36 lm, slut dem till en ring med 1 sm.

Varv 1: 1 lm, virka sedan 1 fm i var och en av de 36 lm, sluta med 1 sm i 1:a fm.

Varv 2: 1 lm, virka sedan 1 fm i varje fm, sluta som v 1.

I fortsättningen börjar alla v med 1 lm och slutar med 1 sm i 1:a fm.

Varv 3: X 5 fm, 2 fm i nästa fm, upprepa från X.

Varv 4: 42 fm.

Varv 5: 3 fm, X 2 fm i nästa fm, 6 fm, upprepa från X, men sluta med 3 fm i stället för 6 fm.

Varv 6: 48 fm.

Varv 7: X 7 fm, 2 fm i nästa fm, upprepa från X.

Varv 8: 54 fm.

Varv 9: 4 fm, X 2 fm i nästa fm, 8 fm, upprepa från X.

Varv 10-11: 60 fm.

Varv 12: X 9 fm, 2 fm i nästa fm, upprepa från X.

Varv 13-14: 66 fm.

Varv 15: 5 fm, X 2 fm i nästa fm, 10 fm, upprepa från X.

Varv 16-20: 72 fm

Varv 21: 5 fm, X minska 1 fm, 10 fm, upprepa från X.

Varv 22-23: 66 fm.

Varv 24: X 9 fm, minska 1 fm, upprepa från X.

Varv 25-26: 60 fm.

Varv 27: 4 fm, X minska 1 fm, 8 fm, upprepa från X.

Varv 28-29: 54 fm.

Varv 30: X 7 fm, minska 1 fm, upprepa från X.

Varv 31-32: 48 fm.

Varv 33: 3 fm, X minska 1 fm, 6 fm, upprepa från X.

Varv 34-35: 42 fm.

Varv 36: X 5 fm, minska 1 fm, upprepa från X.

Varv 37: 36 fm.

Varv 38: 2 fm, X minska 1 fm, 4 fm, upprepa från X.

Varv 39: 30 fm.

Varv 40: X 3 fm, minska 1 fm, upprepa från X.

Varv 41: X 4 fm, minska 1 fm, upprepa från X.

Varv 42-44: 20 fm, tag av garnet.

Sy ihop kanten nedtill och stoppa kroppen med vadd.

BEN

Lägg upp 4 lm, slut dem till en ring med 1 sm.

Varv 1: 1 lm, virka sedan 6 fm om lm-ringen, sluta med 1 sm i 1:a fm.

Varv 2: 1 lm, virka sedan 2 fm i varje fm.

I fortsättningen börjar alla v med 1 lm och slutar med 1 sm i 1:a fm.

Varv 3: X 1 fm, 2 fm i nästa fm, upprepa från X.

Varv 4-22: 18 fm.

Varv 23: X 4 fm, minska 1 fm, upprepa från X.

Varv 24-34: 15 fm, tag av garnet efter sista v och stoppa benen med vadd.

ARMAR

Virkas lika som benen.

Sy ögonen på ansiktet och sy fast det på kroppen, sy fast ben och armar.

HÄST

Virka hela djuret efter grundbeskrivningen, men de 3 första varven på benen och armarna virkas med svart garn.

ÖRON

Lägg upp 3 lm.

Varv 1: 1 fm i 2:a lm från nålen, 1 fm, vänd.

Varv 2: 1 lm, 1 fm i var och en av de 2 fm, vänd.

I fortsättningen vänds alla v med 1 lm.

Varv 3: 2 fm i varje fm.

Varv 4: 4 fm.

Varv 5: 2 fm i 1:a fm, 2 fm, 2 fm i sista fm.

Varv 6: 6 fm.

Varv 7: 2 fm i 1:a fm, 4 fm, 2 fm i sista fm.

Varv 8-11: 8 fm.

Varv 12: 1 fm, minska 1 fm, 2 fm, minska 1 fm, 1 fm, fortsätt direkt med 1 v fm runt örat:

1 lm, 1 fm i varje v på sidan, 2 fm upptill, 1 fm i varje v på andra sidan, tag av garnet och sy fast öronen på huvudet.

SVANS, MAN, HALSDUK

Klipp 12 stycken trådar ca 40 cm långa, gör en knut i ena änden och gör en fläta av 4 x 3 trådar, gör en knut i slutet.

Gör på samma sätt som svansen, men klipp trådarna ca 25 cm långa. Sy fast svans och man.

Lägg upp 73 lm, virka 1 fm i 2:a lm från nålen och sedan 1 fm i var och en av resterande lm, virka sammanlagt 3 v fm.

GRIS

Virka hela djuret efter grundbeskrivningen, men de 3 första varven på benen, armarna och nosen virkas med orange garn.

BLOMMA

Lägg upp 4 lm, slut dem till en ring med 1 sm, 1 lm, (1 fm om lm-ringen, 5 lm) 6 ggr, 1 sm i 1:a fm, tag av garnet och sy fast blommorna.

FJÄLLKO

Virka hela djuret efter grundbeskrivningen, men de 3 första varven på nosen virkas med rosa garn.

SVARTA "FLÄCKAR"

Lägg upp 2 lm.

Varv 1: 1 fm i 1 lm, vänd.

Varv 2: 1 lm, virka sedan 2 fm i fm, vänd.

I fortsättningen vänds alla v med 1 lm.

Varv 3: 2 fm.

Varv 4: 1 fm, 2 fm i nästa fm.

Varv 5: 3 fm.

Varv 6: 2 fm, 2 fm i nästa fm.

Varv 7: 4 fm.

Varv 8: 3 fm, 2 fm i nästa fm.

Varv 9: 5 fm.

Varv 10: 4 fm, 2 fm i nästa fm.

Varv 11: 6 fm.

Varv 12: 5 fm, 2 fm i nästa fm.

Varv 13-15: 7 fm.

Varv 16: 5 fm, minska 1 fm.

Varv 17: 6 fm.

Varv 18: 4 fm, minska 1 fm.

Varv 19: 5 fm, tag av garnet och sy fast "fläckarna" på fram och baksidan av kroppen.

HORN

Lägg upp 3 lm, och slut dem till en ring med 1 sm.

Varv 1: 1 lm, virka sedan 6 fm om lm-ringen, 1 sm i 1:a fm.

Varv 2: 1 lm, X 1 fm, 2 fm i nästa fm, upprepa från X, sluta som v 1.

I fortsättningen börjar alla v med 1 lm och slutar med 1 sm i 1:a fm.

Varv 3-6: 9 fm, stoppa hornet efter hand och forma dem.

Varv 7: X 2 fm. 2 fm i nästa fm, upprepa från X.

Varv 8-12: 12 fm.

Varv 13: X 3 fm, 2 fm i nästa fm, upprepa från X.

Varv 14-17: 15 fm, tag av garnet efter sista v och sy fast hornen.

BLOMMA

Se grisens beskrivning.

LAMM

Virka hela djuret efter grundbeskrivningen, men kroppen och plattan till hålet på huvudet virkas av Tindra.

ÖRON

Se hästens beskrivning.

BLOMMOR

Se grisens beskrivning.

HUND & KATT

GRUNDBESKRIVNING

BEN

Lägg upp 3 lm, slut dem till en ring med 1 sm.

Varv 1: 1 lm, virka sedan 6 fm om lm-ringen, sluta med 1 sm i 1:a fm.

Varv 2: 1 lm, virka sedan 2 fm i varje fm, sluta som v 1.

I fortsättningen börjar alla v med 1 lm och slutar med 1 sm i 1:a fm.

Varv 3: x 1 fm, 2 fm i nästa fm, upprepa från x.

Varv 4-5: 18 fm.

Varv 6: x 1 fm, minska 1 fm (=stick nålen i nästa fm, drag upp 1 m, stick nålen i nästa fm, drag upp 1 m, drag garnet genom de 3m på nålen), upprepa från x.

Varv 7-23: 12 fm, tag av garnet och stoppa benet med vadd.

Virka ytterligare ett ben på samma sätt men tag ej av garnet efter sista v, fortsatt direkt med kroppen.

Varv 1: Virka benets 12 fm, 2 lm, virka andra benets 12 fm, 2 lm, 1 sm i 1:a benets 1:a fm = baksidan av kroppen, stoppa med vadd efterhand.

Varv 2: (12 fm, 1 fm i var och en av de 2 lm) 2 ggr.

Varv 3: x 6 fm, 2 fm i nästa fm, upprepa från x.

Varv 4-5: 32 fm.

Varv 6: x 7 fm, 2 fm i nästa fm, upprepa från x.

Varv 7-19: 36 fm.

Varv 20: x 7 fm, minska 1 fm, upprepa från x.

Varv 21: 32 fm.

Varv 22: x 6 fm, minska 1 fm, upprepa från x.

Varv 23: 28 fm.

Varv 24: x 5 fm, minska 1 fm, upprepa från x.

Varv 25: 24 fm.

Varv 26: x 3 fm, 2 fm i nästa fm, upprepa från x.

Varv 27: 30 fm.

Varv 28: x 4 fm, 2 fm i nästa fm, upprepa från x.

Varv 29: 36 fm

Varv 30: x 5 fm, 2 fm i nästa fm, upprepa från x.

Varv 31-36: 42 fm.

Varv 37: x 5 fm, minska 1 fm, upprepa från x

Varv 38: 36 fm.

Varv 39: x 4 fm, minska 1 fm, upprepa x.

Varv 40: 30 fm.

Varv 41: x 3 fm, minska 1 fm, upprepa från x.

Varv 42: 24 fm.

Varv 43: x 2 fm, minska 1 fm, upprepa från x.

Varv 44: x 1 fm, minska 1 fm, upprepa från x, tag av garnet.

Sy ihop hålet.

ARM

Lägg upp och virka v 1-5 lika som benet.

Varv 6-18: 18 fm.

MONTERING

Stoppa armarna och sy fast dem på kroppen.

HUND

Virka kropp och armar efter grundbeskrivningen.

ÖRON

Lägg upp 3 lm.

Varv 1: 1 fm i 2:a lm från nålen, 1 fm, vänd.

Varv 2: 1 lm, virka sedan 2 fm, vänd.

I fortsättningen vänds alla v med 1 lm.

Varv 3: virka 2 fm i varje fm.

Varv 4: 4 fm,

Varv 5: 2 fm i 1:a fm, 2 fm, 2 fm i sista fm.

Varv 6-16: 6 fm.

Varv 17: Minska 1 fm, 2 fm, minska 1 fm.

Virka sedan 1 v fm direkt på sidorna och upptill: 1 lm, 1 fm i varje v, 2 fm upptill och 1 fm i varje v på nästa sida.

MONTERING

Sy fast öronen, sy ögon, näsa och mun och sy svarta "fläckar" på kroppen.

HALSDUK

Lägg upp 80 lm, 1 fm i 2:a lm från nålen, 1 fm i var och en av resterande lm.

KATT

Virka kropp och armar efter grundbeskrivningen.

ÖRON

Lägg upp 5 lm, slut dem till en ring med 1 sm.

Varv 1: 1 lm, 3 fm + 1 hst + 3 st + 1 hst + 3 fm om lm-ringen, 1 sm i 1:a fm.

Varv 2: 1 lm, 3 fm, 2 hst i nästa hst, 2 st i nästa st, 3 st i nästa st, 2 st i nästa st, 2 hst i hst, 3 fm, tag av garnet.

MONTERING

Sy fast öronen, sy ögon, näsa och mun.

BLOMMOR

Virka 2 blommor efter grisens beskrivning, sy fast dem.

RUND MATTA

Mattan virkas med dubbelt garn.

Alla v börjar med 3 lm (= 1:a st) och slutar med 1 sm i 3:e lm.

Lägg upp 4 lm med fg 1 och slut dem till en ring.

V 1: 12 st omkring lm-ringen(1:a st = 3 lm), sluta med 1 sm i 3:e lm.

V 2: x 2 st i samma st, x (24 st).

V 3: x 2 st i samma st, 1 st x (36 st).

V 4: x 2 st i samma st, 2 st x (48 st).

V 5: x 2 st i samma st, 3 st x (60 st).

V 6: Byt till fg 2 x 2 st i samma st, 4 st x (72 st)

V 7: x 2 st i samma st, 2 st x (96 st).

V 8: Byt till fg 3 virka utan ökning 96 st

V 9: x 2 st, 2 st i samma st, 5 st x (108 st).

V 10: x 2 st i samma st, 8 st x (120 st).

V 11: x 2 st i samma st, 9 st x (132 st).

V 12: x 2 st i samma st, 10 st x (144 st).
V 13: x 2 st i samma st, 11 st x (156 st).
V 14: Byt till fg 2 x 2 st i samma st, 12 st x (168 st).
V 15: x 2 st i samma st, 13 st x (180 st).
V 16: Byt till fg 4 x 2 st i samma st, 14 st x (192 st).
V 17: x 2 st i samma st, 15 st x (204 st).
V 18: x 2 st i samma st, 16 st x (216 st).
V 19: x 2 st i samma st, 17 st x (228 st).
V 20: x 2 st i samma st, 18 st x (240 st).
V 21: x 2 st i samma st, 19 st x (252 st).
V 22: Byt till fg 2 x 2 st i samma st, 20 st x (264 st).
V 23: x 2 st i samma st, 10 st x (288 st).
V 24: Byt till fg 1 virka utan ökning 288 st
V 25: x 2 st, 2 st i samma st, 5 st x (324 st).
V 26: Virka utan ökning 324 st.
V 27: Virka utan ökning 324 st.
V 28: x 2 st i samma st, 26 st x (336 st).
V 29: x 2 st i samma st, 27 st x (348 st).
V 30: Byt till fg 2 x 2 st i samma st, 28 st x (360 st).
V 31: x 2 st i samma st, 29 st x (372 st).
V 32: Byt till fg 3 x 2 st i samma st, 30 st x (384 st).
V 33: x 2 st i samma st, 31 st x (396 st).
V 34: x 2 st i samma st, 32 st x (408 st).
V 35: x 2 st i samma st, 33 st x
V 36: 5 st, 2 st i samma st, x 17 st, 2 st i samma st, 16 st, 2 st i samma x sluta med 11 st
V 37: 5 st, 2 st i samma st x 36 st, 2 st i samma st x sluta med 31 st
V 38: Byt till fg 4, 6 st, 2 st i samma st x 37 st, 2 st i samma st x sluta med 31 st
V 39: Virka utan ökning. Fäst alla trådar och pressa mattan under våta dukar.

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg,

flm/LM = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hö** = hoppa över, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm