

Järbo
GARN®

91996
RAGGI



91996. TÅ-UPP-SOCKA MED FLEEGLE HEEL

GARNKVALITÉ Raggi (70 % Ull "superwash", 30 % Polyamid. Ca 100 g = 150 m)

MASKTÄTHET Ca 18 m x 23 v slätst på st 4,5 mm = 10 x 10 cm.

GARNALTERNATIV Garngrupp 5 (**OBS!** Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

STORLEKAR 22-23(24-25)26-27(28-29)30-31(32-33)34-35(36-37)38-39(40-41)42-43(44-45)

FOTLÄNGD Ca 13½(15)16(17)18½(20)21½(23)24½(25½)27(28) cm (Sockans mått, osträckt)

GARNÅTGÅNG Ca 70(80)90(90)100(100)110(110)120(140)150(150) g (fg 15142, denimblå)

STICKOR 4,5 mm (rundsticka 80 cm om du stickar med magic loop-tekniken alt. strumpstickor)

FÖRKLARINGAR

Du kan välja att sticka på strumpstickor eller med magic loop på lång rundsticka.

Uppläggning - Judy's magic cast on: Lägg två strumpstickor alt. rundstickans två stickor parallellt med varandra. Lägg upp m växelvis på sticka 1 och 2 (som en 8), på så vis kommer uppläggningsen att se ut som ett vanligt slätstickat varv. Se vår instruktionsfilm på Youtube.com, sök på Järbo Garn.

Sticka med Magic Loop: Sticka 1 = undersida, sticka 2 = ovansida.

Sticka på två strumpstickor: Lägg upp enligt ovan och sticka första varvet med en tredje sticka. På varv 2 är det lämpligt att fördela m över 4 stickor. Flytta hälften av m från vardera sticka till en ny sticka. Sticka 1+2 = undersida, sticka 3+4 = ovansida.

Slätstickning - rundstickning: Rm alla varv. **Slätstickning - fram och tillbaka:** Rm från rätsidan, am från avigsidan.

Elastisk avmaskning: Sticka 1 rm, *1 rm, sätt tillbaka båda m på vänster sticka och sticka ihop dem: 2 rm tills i bakre mb*, upprepa *-* varvet runt.

Öka 1 m - tå: Sticka 2 m i samma m genom att först sticka 1 rm i främre mb, sen 1 rm i bakre mb.

Öka1v: Plocka upp tråden mellan två m med vänster sticka framifrån och sticka den rät i bakre mb.

Öka1h: Plocka upp tråden mellan två m med vänster sticka bakifrån och sticka den rät.

Lyft 1 am: Flytta 1 m från vänster till höger sticka som om du skulle sticka den avig (med garnet framför arbetet).

Lyft 1 rm: Flytta 1 m från vänster sticka till höger sticka som om du skulle sticka den rät (med garnet bakom arbetet).

2 vr am tills (2 vridna aviga maskor tillsammans): Lyft 1 rm 2 ggr, sätt tillbaka maskorna på vänster sticka och sticka ihop dem avigt i bakre maskbågen. Se vår instruktionsfilm på Youtube.com, sök på Järbo Garn.

2 vr rm tills (2 vridna räta maskor tillsammans): Lyft 1 rm, sätt tillbaka den vriden på vänster st, sticka 2 rm tills.

UPPLÄGGNING

Uppläggningsen görs med Judy's magic cast on, se förklaringar.

Lägg på stickor 4,5 mm upp 12(12)16(16)16(16)16(16)16(20)20(20) m med hälften på vardera sticka.

TÅ

Varv 1: *Öka 1 m i 1:a m, sticka rm till 2 m återstår på stickan, öka i nästa m, sticka 1 rm*, upprepa *-* på andra stickan.

Varv 2: Rm över alla m.

Upprepa varv 1 och 2 till du har totalt 24(28)28(32)32(36)36(36)40(40)44(44) m.

FOT

Sticka slätstickning till arb mäter ca 9(10)11(11)12½(13)14½(16)16½(17½)18½(19½) cm.

HÄLKIL

Undersidan består av 12(14)14(16)16(18)18(18)20(20)22(22) m. Nu ökas i var sida av undersidan, enligt följande:

Varv 1: Undersida: Sticka 1 rm, öka1v, sticka rm till 1 m återstår, öka1h, sticka 1 rm. **Ovansida:** rm över alla m.

Varv 2: Rm över alla m.

Upprepa varv 1 och 2 till du **på undersidan** har 22(26)26(30)30(34)34(34)38(38)42(42) m. **OBS!** Sluta med varv 2.

HÄLKAPPA

Nu stickas slätstickning fram och tillbaka, endast på undersidan, med hoptagningar i sidorna, enligt följande:

Sätt en markör mitt emellan de två mittersta m på undersidan.

Varv 1 (rätsidan): Sticka fram till markören, sedan 2 rm, 2 rm tills, 1 rm, vänd.

Varv 2 (avigsidan): Lyft 1 am och håll garnet kort, sticka fram till markören, sedan 2 am, 2 vr am tills, 1 am, vänd.

Varv 3 (rätsidan): Lyft 1 rm och håll garnet kort, sticka rm fram till 1 m före glappet som blev av förra vändningen, se bild. Sticka ihop m före och efter glappet: 2 rm tills, 1 rm, vänd.

Varv 4 (avigsidan): Lyft 1 am och håll garnet kort, sticka am fram till 1 m före glappet, sticka ihop m före och efter glappet: 2 vr am tills, 1 am, vänd.

Upprepa varv 3 och 4 till du har 2 ostickade m kvar efter ett varv från avigsidan. Vänd.

Nästa varv (rätsidan): Som varv 3. Fortsätt sedan över ovansidan.

Nästa varv: Undersida: 1 rm, 2 vr rm tills, rm till 3 m återstår, 2 rm tills, 1 rm. **Ovansida:** rm över alla m.

Nästa varv: Undersida: 1 rm, 2 vr rm tills, rm över resterande m. **Ovansida:** rm över alla m.

Nu har du åter 12(14)14(16)16(18)18(18)20(20)22(22) m på undersidan, totalt 24(28)28(32)32(36)36(36)40(40)44(44) m.


SKAFT

Sticka 0(0)0(1)1(1)2(2)2(2)3(3) v slätst. Fortsätt i slätst, med flättdiagrammet över de mittersta 6 m bak.

Sedan slätst till skaftet (mätt efter hälen) mäter ca 6(7)7(7)8(8)8(9)9(9)10(11) cm. Sticka sedan resår (2 am, 2 rm) i

3(3)3(4)4(4)5(5)6(6)6(7) cm.

Diagram fläta



Teckenförklaringar

□ = rm
 — = am



= **Socka 1:** Sätt 2 m på en flätsticka **framför** arb, sticka 2 rm, sticka flätst m rm.
Socka 2: Sätt 2 m på en flätst **bakom** arb, sticka 2 rm, sticka flätst m rm.

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm