



Svarta Fåret

393149



Glasgow

DUBBEL HALSDUK

393149

GARN Tencel Blow (58 % Tencel™ lyocell, 42 % alpaca ca 50 g = 100 m)

GARNALTERNATIV

Ulrika (100 % ull superwash, ca 50 g = 100m)

Soft Lama (100 % babylamaull, ca 50 g = 100 m)

MASKTÄTHET Ca 15 m x 23 v slätst på st 5,0 mm = 10 x 10 cm

HALSDUKENS LÄNGD Ca 177 cm (exkl fransar)

HALSDUKENS BREDD Ca 21 cm

GARNÅTGÅNG, inkl fransar

Fg 1: Ca 150 g (fg 460003, grey pear)

Fg 2: Ca 50 g (fg 460023, hopsack brown)

Fg 3: Ca 50 g (fg 460016, calico beige)

Fg 4: Ca 50 g (fg 460005, snow white)

RUNDSTICKA 5 mm 40 cm

TILLBEHÖR Måttband, sax och nål att fästa trådarna med

DESIGN Maria Bergman

Effektfull, men enkel dubbelstickad halsduk. Ena sidan är enfärgad och andra sidan är blockrandig. Det perfekta projektet för dig som vill prova på dubbelstickning. Resultatet blir en väldigt tjock, gosig och stilren halsduk som passar till allt. Välj själv om du vill ha fransar eller inte. Eftersom den är stickad i tencel blow känns den även fjäderlätt.

FÖRKLARINGAR

Dubbelstickning, så gör du: I dubbelstickning stickar man fram- och baksida samtidigt med två olika garn. Varannan maska tillhör sidan du har mot dig, "framsidan", och varannan maska tillhör sidan du har från dig, "baksidan". I detta mönster betyder det att varannan maska stickas rät i "framsidesfärgen" och varannan maska stickas avig i "baksidesfärgen". Håll garnet som när du stickar flerfärgsstickning med "framsidesfärgen" först, eller håll garnet till framsidan över pekfingeret och garnet till baksidan över långfingeret. När du vänder arbetet kommer färgen på "framsidan" att bytas och därmed också vilken färg du stickar rät med och vilken färg du stickar aviga med.
Räta: Håll "baksidesfärgen" bakåt och sticka en rät maska med "framsidesfärgen" framför "baksidesfärgen".

Aviga: Håll "framsidesfärgen" framåt och sticka en avig maska med "baksidesfärgen" bakom "framsidesfärgen".

L1a: Lyft 1 maska som om den skulle stickas avig.

UPPLÄGGNING

Håll fg 1 och fg 2 parallellt med varandra. Se till så du har en lagom lång svans och gör en ögla som du sätter på stickorna. Detta är den första maskan. Håll nu garnet så som när du gör korsuppläggning. Du skall ha fg 2 över pekfingeret och fg 1 över tummen. Lägg upp en maska (första maskan blir i fg 2), släpp garnet och vrid dom medurs så att du nu har fg 1 över pekfingeret och fg 2 över tummen i stället. Lägg upp ytterligare en maska. Fortsätt att flytta garnerna på samma vis (vrid medurs hela tiden) och lägg upp ytterligare 56 maskor. Ta nu båda garnerna ihop och lägg upp en sista maska. Du skall nu ha totalt 60 maskor på stickan. Den första och den sista maskan skall vara av dubbelt garn och däremellan skall varannan maska vara i fg 2 och varannan maska i fg 1. Innan du börjar så drar du alla maskorna till andra sidan rundstickan. Du skall börja sticka i den maska du la upp först.

På alla varv lyfts den första maskan som om den skulle stickas avigt (l1a) med båda garnerna ihop framför arbetet och sista maskan stickas rät med båda färgerna ihop.

På alla ojämna varv stickar du rät med fg 1 och på alla jämna varv stickar du rät med fg 2/3/4.

Varv 1 (fg 2 mot dig): l1a *1r, 1a* upprepa ** till 1m kvar. 1r med båda garnerna ihop. Vänd.

Varv 2 (fg 1 mot dig): l1a *1r, 1a* upprepa ** till 1m kvar. 1r med båda garnerna ihop. Vänd.

Sticka varv 1 och 2 totalt 63 ggr.

Arb skall mäta ca 57 cm och sista varvet skall vara med fg 1 mot dig. På nästa varv skall fg 2 bytas mot fg 3.

Upprepa varv 1 och varv 2 totalt 63 ggr.

På nästa varv skall fg 3 bytas mot fg 4.

Upprepa varv 1 och varv 2 totalt 63 ggr.

Dags att maska av. Ha fg 4 mot dig. Lyft första maskan som tidigare. Släpp nu fg 4 och maska av med fg 1 enligt nedan.

Sticka ihop de första två maskorna på vänster sticka avigt, dra maska nummer två på höger sticka över maska nummer ett så att du bara har en maska kvar på höger sticka. Upprepa tills alla maskor har maskats av.

FRANSAR

Klipp garnet som är kvar till 20 cm långa remsor. Vik dem dubbelt och dra igenom på lämpligt ställe vid kanten på halsduken. Trä garnändarna i öglan som uppstår av det vikta garnet och dra åt.

AVSLUTNING

Fäst alla trådar. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Tips & råd

FÖR ATT UNDVIKA FRÅGETECKEN

Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

MASKTÄTHET

Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

MARKERA STORLEKEN

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

DIAGRAM

Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du följer.

RÖRELSEVIDDEN

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

FLERFÄRGSSTICKNING

Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad – sno det inte på samma ställe.

BLOCKNING OCH TVÄTTNING

Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, bakst = bakstycke,
BAV = början av varv, bf/bfg = bottenfärg,
bmb = bakre maskbågen, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör,
fmb = främre maskbågen, framst = framstycke,
ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning,
kantm = kantmaska, M = markör, mb = maskbåge,
mf/mfg = mönsterfärg, min = minskning,
plm/PM = placera markör, räts/RS = rätsidan, v = varv,
ökn = ökning

STICKNING

am = avig maska, avm = avmaska,
db-int = dubbelintagning, dm = dubbelmaska,
döhpt = dubbel överdragshoptagning,
GSR = german short rows, llr/ssk = lyft lyft rät,
m = maska, omsl = omslag, rm = rät maska,
rätst = rätstickning, slätst = slätstickning,
st = sticka/stickor, tills = tillsammans, vr = vriden,
ö1h/ö1mh = öka 1 m höger,
ö1v/ö1mv = öka 1 m vänster,
öhpt = överdragshoptagning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, fm = fast maska,
hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, hö = hoppa över,
lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, omsl = omslag,
st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska,
3-dst = tredubbel stolpe,
5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm

