



Svarta Fåret

393150



Glasgow

DUBBEL MÖSSA

393150

GARN Tencel Blow (58 % Tencel™ lyocell, 42 % alpaca, ca 50 g = 100 m)

GARNALTERNATIV

Ulrika (100 % ull superwash, ca 50 g = 100 m)

Soft Lama (100 % babylamaull, ca 50 g = 100 m)

MASKTÄTHET Ca 18 m x 28 v slätst på st 4 mm = 10 x 10 cm

STORLEKAR Barn (Dam) Herr

HUVUDOMKRETS Ca 52-55 (56-58) 59-62 cm

MÖSSANS LÄNGD Ca 24,5 (26) 27,5 cm

MÖSSANS OMKRETS Ca 40 (45) 50 cm

GARNÅTGÅNG

Fg 1: Ca 70 (75) 80 g (fg 460023, hopsack brown)

Fg 2: Ca 17 (20) 25 g (fg 460016, calico beige)

Fg 3: Ca 22 (25) 30 g (fg 460005, snow white)

RUNDSTICKA 4 mm 100 cm

TILLBEHÖR maskvajer eller en bit restgarn (gärna bomull), markör 1 st, nål att fästa trådarna med.

DESIGN Maria Bergman

Mössan som du kan vända på och ändra uttryck efter humör. Ena sidan är enfärgad och andra sidan är blockrandig. En perfekt mössa om du vill ha en extra varm och gosig, men inte vill använda dig av dubbelstickning som teknik. Beskrivningen är skriven för Magic Loop-stickning, men det går lika bra att sticka den med en kortare rundsticka och en uppsättning strumpstickor. Kom dock ihåg att fästa trådarna allt eftersom då det i slutändan bara är ett litet hål längst upp kvar.

FÖRKLARINGAR

1r: Lyft en maska som om den skulle stickas rät.

2r tills: Sticka två räta maskor tillsammans.

Provisorisk uppläggning: Ta maskvajern/restgarnet i bomull och lägg parallellt med projektgarnet. Gör en knut i ena änden och se till så att du får en svans av projektgarnet på ca 10 cm. (Svansen kommer du sedan använda för att fästa den sista maskan när du vikt mudden dubbel.) Håll projektgarnet över vänster pekfinger och maskvajern/restgarnet över vänster tumme. Med stickan i höger hand skall du nu ta stickan bakom projektgarnet, framför maskvajern/restgarnet, upp bakom, fånga projektgarnet och tillbaka framför

maskvajern/restgarnet. Varannan gång skall du fånga projektgarnet ovanför maskvajern/restgarnet och varannan gång under maskvajern/restgarnet. Genom detta skapar du maskor på stickan.

NEDERKANT

Lägg med rundsticka 4.00 mm och fg 1 upp 72 (80) 88 maskor med provisorisk uppläggning. För ihop arbetet (var noga med att inte vrida uppläggningsen) och PM för varvstart.

Sticka 32 (36) 40 varv rm.

Nu skall arb vikas dubbelt och stickas ihop. Håll arb dubbelt och sticka ihop den första maskan på den främre stickan tillsammans med maskbågen till höger om maskan på den provisoriska uppläggningsen. Fortsätt på samma sätt varvet ut.

Nu skall arbetet vara ihopstickat, men du skall fortfarande ha 72 (80) 88 maskor på stickan och 72 (80) 88 maskor på maskvajern/restgarnet.

ÖVRE DEL 1

Sticka 39 (39) 39 varv rm i fg 1.

HOPTAGNINGAR 1

På nästa varv är det dags att placera markörer enligt nedan, eller så kan du byta till strumpstickor om du föredrar det. Fortsätt med färg 1.

Varv 1: LM, *18 (20) 22 rm, PM* upprepa *-* ytterligare 2 ggr, rm varvet ut. Du skall nu ha 18 (20) 22 maskor mellan alla markörer.

Varv 2: *1r, 1rm, dra den lyfta maskan över. Sticka till 2m före markör, 2r tills, FM*. Upprepa *-* ytterligare tre ggr.

Varv 3: rm varvet ut.

Upprepa varv 2 och 3 tills det är 2 (2) 2 maskor kvar mellan alla markörer, alltså 8 (8) 8 maskor kvar totalt. Ta bort markörerna, klipp av garnet, dra igenom de kvarvarande maskorna men vänta med att fästa tråden tills du stickat andra sidan av mössan.

ÖVRE DEL 2

Plocka upp maskorna från den provisoriska uppläggningsen på samma rundsticka som du använde tidigare (4.00 mm, 100 cm). PM för varvstart.

Använd fg 2 och sticka 22 (22) 22 varv räta maskor.

Byt till fg 3 och sticka 17 (17) 17 varv räta maskor.

HOPTAGNINGAR 2

På nästa varv är det dags att placera markörer enligt nedan, fortsätt med färg 3.

Varv 1: LM, *18 (20) 22 rm, PM* upprepa ** ytterligare 2 ggr, rm varvet ut. Du skall nu ha 18 (20) 22 maskor mellan alla markörer.

Varv 2: *1r, 1rm, dra den lyfta maskan över. Sticka till 2m före markör, 2r tills, FM*. Upprepa *-* ytterligare tre ggr.

Varv 3: rm varvet ut.

Upprepa varv 2 och 3 tills det är 2 (2) 2 maskor kvar mellan alla markörer, alltså 8 (8) 8 maskor kvar totalt. Ta bort markörerna, klipp av garnet, dra igenom de kvarvarande maskorna. Sy ihop de två lagren så osynligt du kan.

AVSLUTNING

Fäst alla trådar. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Tips & råd

FÖR ATT UNDVIKA FRÅGETECKEN

Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

MASKTÄTHET

Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

MARKERA STORLEKEN

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

DIAGRAM

Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du följer.

RÖRELSEVIDDEN

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

FLERFÄRGSSTICKNING

Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad – sno det inte på samma ställe.

BLOCKNING OCH TVÄTTNING

Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, bakst = bakstycke,
BAV = början av varv, bf/bfg = bottenfärg,
bmb = bakre maskbågen, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör,
fmb = främre maskbågen, framst = framstycke,
ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning,
kantm = kantmaska, M = markör, mb = maskbåge,
mf/mfg = mönsterfärg, min = minskning,
plm/PM = placera markör, räts/RS = rätsidan, v = varv,
ökn = ökning

STICKNING

am = avig maska, avm = avmaska,
db-int = dubbelintagning, dm = dubbelmaska,
döhpt = dubbel överdragshoptagning,
GSR = german short rows, llr/ssk = lyft lyft rät,
m = maska, omsl = omslag, rm = rät maska,
rätst = rätstickning, slätst = slätstickning,
st = sticka/stickor, tills = tillsammans, vr = vriden,
ö1h/ö1mh = öka 1 m höger,
ö1v/ö1mv = öka 1 m vänster,
öhpt = överdragshoptagning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, fm = fast maska,
hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, hö = hoppa över,
lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, omsl = omslag,
st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska,
3-dst = tredubbel stolpe,
5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm

