



Svarta Fåret

393129





FUSKPOLO FÖR BARN

393129

GARN Sox (70 % ull superwash, 30 % polyamid, ca 150 g = 240 m / 50 g = 80 m)

MASKTÄTHET Ca 29-30 m x 24 v resår på st 4 mm = 10 x 10 cm ostretchat

PLAGGETS BREDD FRAMSTYCKE Ca 19 cm

PLAGGETS BREDD POLO Ca 15 cm

PLAGGETS LÄNGD Ca 24 cm med polon nedvikt

GARNÅTGÅNG Ca 100 g (fg 446021, roy g. biv)

RUNDSTICKA 4 mm 80 cm (för magic loop, annars strumpstickor)

TILLBEHÖR 2 markörer

Den här enkla fuskpolon är ett måste för varje barn i vinter! Med de självrandade färgerna i garnet Sox blir varje fuskpolo en fest. Välj vår regnbåge Roy G. Biv, den pastelliga Ice cream rainbow eller den dovare Stippled black. Oavsett vilken färg på garnet du väljer garanterar vi att den håller barnet varmt i vinter.

FÖRKLARINGAR

Ö1h: öka 1 m genom att med vänster sticka plocka upp tråden mellan två m bakifrån och sticka den rät.

Ö1v: öka 1 m genom att med vänster sticka plocka upp tråden mellan två m framifrån och sticka den rät i bakre maskbågen.

2 r tills: Sticka 2 räta m tillsammans.

Llr: Lyft 1 m rätt, lyft 1 m rätt, sätt tillbaka m på vänster sticka och sticka samtidigt ihop dem i bakre maskbågen.

POLO

Lägg på st 4 mm upp 80 m och sticka resår runt: 1 rm, *2 am, 2 rm*, upprepa *-* fram till 3 m återstår, 2 am, 1 rm. Varvet börjar och slutar nu med 1 rm. Placera en markör (M1) i början av varvet. Sticka runt i resåren tills den mäter ca 12 cm. Placera en till markör (M2) efter 40 m.

Nu påbörjas ökningarna för att forma fuskpolons axlar.

Ökningsvarv: Lyft M1, 1 rm, 2 am, 1 rm, ö1v, sticka i resåren fram till 4 m före M2, ö1h, 1 rm, 2 am, 1rm, lyft M2, 1 rm, 2 am, 1 rm, ö1v, sticka i resåren fram till

4 m före M1, ö1h, 1 rm, 2 am, 1 rm.

Upprepa ökningsvarvet sammanlagt 12 ggr.

Det är nu 64 m för framstycket och 64 m för bakstycket.

Nu ska polon delas in i fram- och bakstycke och axlarna ska maskas av.

Lyft M1, sticka fram till 3 m före M2, maska av 6 m och ta samtidigt bort M2, sticka fram till 3 m före M1, maska av 6 m och ta samtidigt bort M1.

Du är nu tillbaka på framstycket och stickar det först.

Bakstyckets m sätt på tråd så länge.

FRAMSTYCKE

Varv 1 (räts): Lyft första m rät, sticka sen i resåren varvet ut.

Varv 2 (avigs): Lyft första m rät, sticka i resåren tills 1 m återstår, sticka den m rät.

Upprepa dessa två varv tills framstycket mäter ca 8 cm från där det delades av. Avsluta med ett varv från avigsidan.

Nu ska framstycket formas med minskningar i båda sidorna.

Varv 1 (räts): Lyft första m rät, llr, sticka sen i resåren tills det återstår 3 m, 2 r tills, 1 rm.

Varv 2 (avigs): Lyft första m rät, sticka i resåren tills 1 m återstår, sticka den m rät.

Upprepa dessa två varv sammanlagt 8 ggr.

Maska av i resår.

BAKSTYCKE

Stickas exakt som framstycket.

AVSLUTNING

Fäst alla trådar. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Tips & råd

FÖR ATT UNDVIKA FRÅGETECKEN

Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

MASKTÄTHET

Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

MARKERA STORLEKEN

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

DIAGRAM

Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du följer.

RÖRELSEVIDDEN

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

FLERFÄRGSSTICKNING

Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad – sno det inte på samma ställe.

BLOCKNING OCH TVÄTTNING

Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, bakst = bakstycke,
BAV = början av varv, bf/bfg = bottenfärg,
bmb = bakre maskbågen, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör,
fmb = främre maskbågen, framst = framstycke,
ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning,
kantm = kantmaska, M = markör, mb = maskbåge,
mf/mfg = mönsterfärg, min = minskning,
plm/PM = placera markör, räts/RS = rätsidan, v = varv,
ökn = ökning

STICKNING

am = avig maska, avm = avmaska,
db-int = dubbelintagning, dm = dubbelmaska,
döhpt = dubbel överdragshoptagning,
GSR = german short rows, llr/ssk = lyft lyft rät,
m = maska, omsl = omslag, rm = rät maska,
rätst = rätstickning, slätst = slätstickning,
st = sticka/stickor, tills = tillsammans, vr = vriden,
ö1h/ö1mh = öka 1 m höger,
ö1v/ö1mv = öka 1 m vänster,
öhpt = överdragshoptagning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, fm = fast maska,
hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, hö = hoppa över,
lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, omsl = omslag,
st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska,
3-dst = tredubbel stolpe,
5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm

