


Järbo
GARN

91596
FUGA TWEED



91596. BARNTRÖJA MED FLÄTA & KRAGE

GARNKVALITÉ Fuga Tweed (40 % Ull, 57 % Akryl, 3 % Viscose. Nystan ca 50 g = 121 m)

MASKTÄTHET Ca 20-21 m och 27 slätst på st nr 4 = 10 x 10 cm

GARNALTERNATIV Garngrupp 4 (**OBS!** Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

STORLEKAR-CL 98-104(110-116)122-128(134-140)146-152(158-164) cl

ÖVERVIDD Ca 67(70)76(82)88(95) cm

HEL LÄNGD Ca 38(43)46(50)54(58) cm

GARNÅTGÅNG Ca 200(250)300(350)400(450) g (fg 60177)

STICKOR Nr 3.5 och 4 (+ 2 flätst nr 4)

RUNDSTICKA Nr 3.5, 60 cm

FÖRKLARINGAR

Öka 1 m: Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.

Kantmaska (kantm): Yttersta m i var sida stickas rät alla v.

Avigvänd slätstickning (avigv slätst): Am från räts och rm från avigs.

BAKSTYCKE

Lägg på st nr 4 upp 72(76)84(88)96(104) m och sticka enl följ: kantm, resår 1 rm 1 am över 26(28)32(34)38(42) m, fläta enl diagram över 18 m, resår över 26(28)32(34)38(42) m + kantm. **OBS!** Efter flätan börja resåren med 1 am. Första v = räts. Sticka så tills resåren mäter ca 6(6)6(6)7(7) cm. På nästa v från räts stickas avigv slätst över alla resår rest av arb. Flätan stickas som tidigare. Minska också 2(2)4(2)4(6) m jämnt fördelat = 70(74)80(86)92(98) m på stickan. När arb mäter ca 22(26)28(32)35(38) cm avm för ärmhåll i var sida vartannat v 2-1-1(2-1-1)2-1-1(3-1-1)3-1-1-1(3-1-1-1) m. När arb mäter ca 36½(41½)44½(48½)52½(56½) cm avm för nacken de mittersta 20(20)22(22)22(24) m och sticka klart var sida för sig.

Vänster sida: Avm ytterl 2(2)2(2)3(3) m för nacken. **OBS!** Samtidigt med den första avm för nacken. Avm axelns m vartannat v 10-9(11-10)12-11(13-12)13-13(14-14) m.

Höger sida: Stickas lika vänster men åt motsatt håll.

FRAMSTYCKE

Lägg upp och sticka lika bakst. Samtidigt som man börjar avm för ärmhåll i var sida, avm för sprundet de mittersta 4(4)4(6)6(6) m och sticka klart var sida för sig. Avsluta också flätan och sticka avigv slätst över samtliga m rest av arb.

Vänster sida: Sticka rakt tills arb mäter ca 32(37)39(43)47(50) cm. Maskav vid framkanten vartannat v för halsringn 4-2-2-1-1(4-2-2-1-1)4-2-2-2-1(4-2-2-1-1)4-2-2-2-1(4-2-2-2-1-1) m. Maskav axelns m vartannat v vid samma höjd och på samma sätt som på bakst.

Höger sida: Stickas lika vänster men åt motsatt håll.

ÄRMAR

Lägg på st nr 3.5 upp 42(46)48(50)50(52) m och sticka resår 1 rm 1 am i ca 5 cm. Första och sista v = avigs. Minska på sista v 1(3)3(3)3(3) m jämnt fördelat = 41(43)45(47)47(51) m på stickan. Byt till st nr 4 och sticka slätst innanför kantm i var sida rest av arb. När arb mäter ca 7(7)7(7)8(8) cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn med ca 3 cm:s mellanrum ytterl 0(0)0(4)5(6) ggr, med 2 cm:s mellanrum 5(8)11(6)7(6) ggr och med 1 cm:s mellanrum 4(2)0(0)0(0) ggr = 61(65)69(69)73(77) m på stickan. När arb mäter ca 23(28)32(36)40(42) cm maskav för ärmhåll i var sida vartannat v lika bakst. Maskav rest m rakt på nästa v från räts.

MONTERING

Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter angivna mått och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna.


Krage: Plocka från räts med rundst nr 3.5 upp 64(64)72(72)80(84) m runt halsringn och sticka 2 rm 2 am innanför kantm i var sida. När kragen mäter ca 8(8)11(11)13(13) cm maskav i resår från räts.

Vänster sprundkant: Plocka från räts med st nr 3.5 upp 1 m i varje v, hoppa över ca vart 4:e v, utmed sprundkanten och kragen.



OBS! Plocka upp från avigsidan vid kragen eftersom den viker sig utåt. Sticka resår 1 rm 1 am i ca 1½-2 cm. Maskav i resår.

Höger sprundkant: Stickas lika vänster men åt motsatt håll. Lägg kanterna omlott nedtill i sprundet. Höger över vänster. Sy till. Sy i ärmarna. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån.

91596. Diagram



91596. Teckenförklaring

-  = Rm från räts och am från avigs
-  = Am från räts och rm från avigs
-  = Sätt 1 am på flätst bakom arb, sticka 2 rm, sticka flätst m avigt
-  = Sätt 2 rm på flätst framför arb, sticka 1 am, sticka flätst m rätt
-  = Sätt 2 m på flätst bakom arb, sticka 2 rm, sticka flätst m rätt
-  = Sätt 2 m på flätst framför arb, sticka 2 rm, sticka flätst m rätt
-  = Vridning över 6 m enl följ: sätt 2 rm på **flätst 1** bakom arb, sätt 2 am på **flätst 2** framför arb, sticka 2 rm, sticka m på **flätst 2** m avigt, sticka m på **flätst 1** rätt

Diagrammet visar alla v. Första v = räts. Börja vid pilar "börja här". Upprepa sedan *-*.

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggsskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fm** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm