

Järbo
GARN®

91980
SOFT RAGGI



91980. ÄRMLÖS POLOTOPP

GARNKVALITÉ Soft Raggi (65% Premium micro acryl, 30 % Bambu, 5 % Polyester elastan. Ca 100 g = 268 m)

MASKTÄTHET Ca 24 m x 37 v slätst på st 3,5 mm = 10 x 10 cm.

GARNALTERNATIV Garngrupp 3 (**OBS!** Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

STORLEKAR–DAM XS(S)M(L)XL

STORLEKAR–EU 32-34(36-38)40-42(44-46)48-50

LÄNGD Ca 50(53)54(57)58 cm

ÖVERVIDD Ca 83(87)90(94)97 cm

GARNÅTGÅNG Ca 250(275)300(325)350 g (fg 31210)

RUNDSTICKA 3,5 mm, 60 cm & 40 cm

TILLBEHÖR Maskhållare

FÖRKLARINGAR

Kantm: 1:a m på v stickas avig, sista m på v stickas rät i bakre mb (lika alla v).

Öhpt: Lyft 1 rm (som den skulle stickas rät), sticka 1 m, dra den lyftade m över den stickade.

Rundvarv: Alla v stickas från rätsidan, runt, runt.

TOPP

Lägg på rundst 3,5 mm, 60 cm, upp 200(208)216(224)232 m och sticka resår, 2 rm, 2 am, i rundvarv.

När arb mäter ca 36(37)38(39)40 cm, maska av för ärmhå: Sätt en markering i var sida, mellan 2 rm och med 100(104)108(112)116 m mellan markeringarna, på båda sidor. Maska först av 4 m i ena sidan (2 m på var sida om markeringen = 1 am, 1 rm/markör/1 rm, 1 am), sticka resår över m emellan (= bakstycke), maska av 4 m på samma sätt i andra sidan och fortsätt sedan i resår över resterande m (= framstycke). Du ska då ha 96(100)104(108)112 m på bakresp framstycke. Nu stickas fram- och bakstycke var för sig, fram och tillbaka.

FRAMSTYCKE

Sticka 1 v från avigsidan. På nästa v, från rätsidan, avm för ärmhålen: Kantm (se förklaringar), 1 rm, öhpt, resår till 4 m återstår, 2 rm tills, 1 rm, kantm. Upprepa detta v varannat v totalt 7(8)9(10)11 ggr = 82(84)86(88)90 m.

När arb mäter 11½(12)12½(13)13½ cm från sista avm, sätt de mittersta 20 m (= halsringning) att vila till polokragen, och var sida stickas för sig. Maska av ytterligare 4,3,2,1 m (= i början på v) mot halsringningen (lika på alla strl) = 21(22)23(24)25 m. När arb mäter 14(14½)15(15½)16 cm från sista ärmhålsavm, maska av för axel varannat v (= i början på v) 7,7,7(7,7,8)7,8,8(8,8,8)8,8,9 m. Andra sidan stickas lika, men spegelvänd.

BAKSTYCKE

Maska av för ärmhål lika som på framstycket. Sticka sedan rakt till axlarna, som maskas av vid samma höjd och på samma sätt som på framstycket. Resterande m i mitten får vila till polokragen. Ta inte av garnet.

MONTERING

Sy ihop axlarna, gärna med maskstygn (från rätsidan, se skiss).

POLOKRAGE

Använd nu den korta rundstickan och sticka upp m runtom halsöppningen. **OBS!** Maskantalet ska vara delbart med 4. Börja med bakstyckets vilande m och sticka från rätsidan i rundvarv, 1:a v rm. Sticka upp m längs vänster framkant, 1 m för varje v/m, sticka framstyckets vilande m, sticka upp m längs höger framkant. Sticka sedan resår, 2 rm 2 am, i ca 12 cm. Maska av ganska löst, det får inte strama. Fäst alla trådar.

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantrm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hö** = hoppa över, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm