

Järbo
GARN

92038
BIG VERONA
FUGA
LADY

C

A

B



92038. "SIMPLE" – TRÖJA

GARNKVALITÉ (A) Big Verona (100 % Akryl. Ca 200 g = 500 m)

GARNKVALITÉ (B) Fuga (50 % Ull "superwash", 50 % akryl. Ca 50 g = 121 m)

GARNKVALITÉ (C) Lady (100 % Akryl. Ca 50 g = 125 m)

MASKTÄTHET Ca 18½ m och 25 v slätst på st 5 = 10 x 10 cm

GARNALTERNATIV Garngrupp 4 (**OBS!** Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

STORLEKAR–DAM 2XS-XS(S-M)L-2XL

STORLEKAR–EU 146 cl – 34(36-42)44-54

ÖVERVIDD Ca 122(144)156 cm

HEL LÄNGD BAK Ca 59(61)63 cm

HEL LÄNGD FRAM Ca 52(54)56 cm

GARNÅTGÅNG (A) Ca 400(450)500 g (fg 43209, Big Verona)

GARNÅTGÅNG (B) Ca 400(450)500 g (fg 60181, Fuga)

GARNÅTGÅNG (C) Ca 400(450)500 g (fg 44208, Lady)

STICKOR 5 mm

RUNDSTICKA 4.5 mm, 40 eller 60 cm

FÖRKLARINGAR

Öka 1 m: Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.

Kantmaska (kantm): Yttersta m i var sida stickas rät alla v.

BAKSTYCKET

Lägg på st 5 upp 122(142)154 m och sticka resår 2 rm 2 am innanför kantm i varje sida (1:a v = avigs). Sticka 7 cm och minska på sista v från avigs 7 m jämnt fördelat = 115(135)147 m. Sticka slätst innanför kantm rest av arb. När arb mäter ca 56(58)60 cm börja att snedda axlarna i varje sida genom att maska av vartannat v 10-10-10-9(13-12-12-12)14-14- 13-13 m. OBS! Samtidigt som den 3:e axelavmaskningen avm för nacken de mittersta 33(33)35 m och sticka klart varje sida för sig. Avm ytterl 2 m för nacken.

FRAMSTYCKET

Lägg upp och sticka lika bakst. OBS! Framstycket ska vara ca 7 cm kortare än bakst.

När arb mäter ca 44(46)48 cm avm för halsen de mittersta 21(21)23 m och sticka klart varje sida för sig. Avm ytterl vartannat v för halsringn 3-2-1-1-1 m. OBS! Snedda axlarna på samma sätt som på bakst när arb mäter ca 49(51)53 cm.

ÄRMAR

Lägg på st 5 upp 38(38)38 m och sticka resår 2 rm 2 am innanför kantm i varje sida (1:a v = avigs). Sticka 7 cm, sista v från avigs. Sticka sedan slätst innanför kantm i varje sida rest av arb. När arb mäter ca 8 cm ökas 1 m i varje sida innanför kantm. Upprepa ökn med 2 cm:s mellanrum ytterl 13(14)15 ggr = 66(68)70 m. När arb mäter ca 39(40)41 cm maska av rakt från räts.

MONTERING

Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter angivna mått och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna.

Halskant: Plocka från räts med rundst 4.5 upp ca 96(100)104 m runt halsringn och sticka resår 2 rm 2 am i ca 2½ cm.

Maska av i resår.

Mät ut ett ärmhålsdjup till ca 17½(18)18½ cm på fram och bakst. Sy i ärmarna. Sy ihop sid och ärmsömmar. Använd kantm till sömsmån

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fm** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm