

Sanogene®

Desinfektion av hovar - bärrandsröta, strålröta, hållrum, mugg, hovsprickor, ringorm, karledsinflammationer, sårbehandling och desinfektion av djurstallar.

Sanogene® ett mycket effektivt medel mot alla mikroorganismer, bakterier, virus, svamp och sporer men är samtidigt vänligt mot människor och djur. Det kan användas i sprayform eller som hovbad.

Gör inga onödiga hovresektioner, erfarenheten har visat att dem ofta är onödiga om man i stället gör hovbad med en effektivt desinficerande produkt som samtidigt är snäll mot levande vävnad.

Sanogene® kan också användas tillsammans med dimaggregat för desinfektion av djurstallar.

Bruksanvisning för flytande Sanogene® i flaska

- Ha god ventilation vid tillblandningen, då ångorna som bildas kan upplevas irriterande

*Häll 40 ml av **Sanogene®** i en flaska eller mixing skål.

*Häll i en påse av aktiveraren (50% Citric acid).

* Vänta 5 minuter för aktivering medan vätskan får en gul ton.

* Blanda med kranvatten upp till 1 liter. Detta ger en aktiv **Sanogene®** på 500ppm. För svåra hovinfektioner etc.

- Vid underhållsbruk av hovar tillsätt 2,5 l vatten, är lika med en koncentration av 200ppm.

- För sårbehandling med flera enklare ytliga åtgärder, tillsätt 5 l vatten, är lika med en koncentration av 100ppm.

För användning på levande vävnad är intervallet normalt 50 pp-250 ppm.

Blötläggning av hovar

- Kratsa ur och borsta ren hoven.
- Blötlägg den infekterade hoven under 10 min. Behöver du större mängd blandar du fler doser.
- Förläng verkningstiden, om infektionen är svår, genom att efter blötläggning direkt sätta på en plastpåse och vira om. Låt ångorna verka och tränga in ytterligare 30 min.
- Bruksblandningen kan sparas efter användning och är aktiv minst 7 dagar. Oanvänd brukslösning är aktiv upp till 2 veckor. Vid hovbad kan du, på samma blandning, göra om proceduren en gång till efter 5–6 dagar Förvaras svalt och mörkt.

Förvara utom räckhåll för barn. Hållbarhet ca 2 år. Används till desinfektion av alla ytor och material utom lätt oxiderande metaller, tyg och läder. Vissa mjukplaster kan bli spröda