

Installation av skrivaren Sato WS408DT

- 2A.** Ladda ner drivrutinen som finns på vår supportsida Lager24.se och klicka på symbolen när filen är helt nerladdad för att starta installationen.



- 2B.** Acceptera villkoret i licensen och klicka på nästa.

Windows drivrutiner för skrivare



Licensöverenskommelse



Läs följande licensavtal noggrant.

End User License Agreement for Printer Drivers
by Seagull Scientific, Inc.

THIS END USER LICENSE AGREEMENT ("AGREEMENT") IS BETWEEN SEAGULL SCIENTIFIC, INC. OR THE APPLICABLE SEAGULL SCIENTIFIC, INC. SUBSIDIARY ("SEAGULL SCIENTIFIC" OR "WE", "US" OR "OUR") AND THE CUSTOMER (INDIVIDUAL OR ENTITY) THAT HAS DOWNLOADED OR OTHERWISE PROCURED THE PRINTER DRIVER SOFTWARE PRODUCT (AS DEFINED BELOW) FOR USE AS AN END USER ("YOU"). BY CHECKING THE ACCEPTANCE BOX OR INSTALLING OR USING ALL OR ANY PORTION OF THE PRINTER DRIVER SOFTWARE, YOU ARE ACCEPTING ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT AS PUBLISHED ON SEAGULL SCIENTIFIC'S WEBSITE AT WWW.SEAGULLSCIENTIFIC.COM (AS MAY BE RELOCATED BY SEAGULL SCIENTIFIC

☒ Jag accepterar villkoren i licensavtalet
☐ Jag accepterar inte villkoren i licensavtalet

< Föregående **Nästa >** Avbryt

- 2C.** Acceptera med nästa om det är rätt katalog.

Windows drivrutiner för skrivare



Installationskatalog



Välj katalogen där drivrutinerna ska packas upp.

Programvaran kommer att packas upp i katalogen angiven nedan. För att packa upp i en annan katalog, skriv antingen in den nya sökvägen eller klicka på Bläddra för att välja en annan katalog.

Installationskatalog: Bläddra...

Utrymme som krävs på drivenhet: 79.3 MB

Utrymme tillgängligt på vald drivenhet: 24.6 GB

< Föregående **Nästa >** Avbryt

2D. Markera nedan och klicka på slutför.




2E. Fortsätt med att klicka på nästa.



2F. Här väljer du vilket sätt skrivaren skall kommunicera på, för att ta reda på vilken IP-adress skrivaren har fått i ditt nät (se punkt 7 självtest supportsidan). Skall skrivaren anslutas med USB så väljer du det.



2G. Nu skall du välja vilket språk skrivaren skall kommunicera på.



2H. Här anger du vad du vill att skrivaren skall ha.

Seagull Driver Wizard

Ange skrivarnamn
Namn anges för att identifiera datorns skrivare och i nätverket.

Ange ett namn på den här skrivaren.

Skrivarnamn:

☐ Använd den här skrivaren som standardskrivare

Ange om du vill dela den här skrivaren med andra användare i nätverket. Vid delning måste du ange ett delningsnamn.

☒ Dela inte ut den här skrivaren

☐ Resursnamn:

< Föregående **Nästa >** Avbryt

2I. Du skall nu slutföra installationen.

Seagull Driver Wizard

Slutför Seagull Driver Wizard

En ny skrivare installeras med följande inställningar:

Namn:	SATO WS408 SZPL #2
Resursnamn:	<Inte delad>
Port:	192.168.3.24
Standard:	Nej
Tillverkare:	SATO
Modell:	SATO WS408 SZPL
Version:	2021.2.0 (06/27/2021)

Antal installerade skrivare som ska uppdateras: 0

Börja installationsprocessen genom att klicka på Slutför.

< Föregående **Slutför** Avbryt

2J. Nu är installationen klar och du kan prova med att skriva ut en testetikett

SATO WS408 SZPL

▼

Skrivarstatus: Offline

Visa utskriftskön

Ange som standard

Skriv ut en testsida


Kör felsökaren

Egenskaper för skrivare

Utskriftsinställningar

Maskinvaruegenskaper

2K. Om allt fungerar så kommer det ut en utskrift som klipps i rätt storlek.



Windows testsida för skrivare

Du har installerat SATO WS408 SZPL på din LAPTOP-GRVBRD9D.

EGENSKAPER FÖR SKRIVARE

Skickat:	10:00:07
Datum:	2021-10-23
Användarnamn:	LAPTOP-GRVBRD9D\Björn Moberg
Datornamn:	LAPTOP-GRVBRD9D
Skrivarnamn:	SATO WS408 SZPL
Skrivarmodell:	SATO WS408 SZPL

Det är nu dags att koppla in sig mot Postnords Portal enl, länk nedanför.

<https://portal.postnord.com/info/leveransguiden/instruktioner-hjalp/etikettskrivare/>